



Installationsanleitung für ein Test DMS im Netzwerk (LAN)

1. Installation von TINCA Solutions als Netzwerkinstallation

TINCA Solutions können Sie sowohl als Einplatz- als auch als Netzwerkinstallation betreiben. Der Unterschied hierbei ist, dass bei einer Einplatzinstallation neben dem DMS Client TINCA Enterprise auch die Datenbank und das Datenverzeichnis auf einem PC und bei einer Netzwerkinstallation die Datenbank und das Datenverzeichnis zentral im Netzwerk, typischerweise auf einem Server, lokalisiert sind.

1.1 Server-Installation

- Planen Sie die Installation auf einem UNC-Pfad (\\Rechnername\Freigabename\$).
- Erteilen Sie allen DMS-Benutzern Schreib-Leserechte auf dieser Freigabe.
- Kopieren Sie ggf. das gesamte Setup-Verzeichnis in die Freigabe.
- Installieren Sie unter Angabe des UNC-Pfades (!) TINCA Solutions mit den Komponenten
 - Festplattenarchiv/Beispielarchiv und
 - TINCA LicencelImporter
 - TINCA LayoutDesigner
- auf dem Rechner, der die Aufgabe des „DMS-Servers“ erfüllen soll.
- Kopieren Sie die Datei „TINCA.udl“ aus dem Verzeichnis „C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DMSFACTORY\“ in die Freigabe.
- Führen Sie das Programm TINCA LicencelImporter aus und aktivieren Sie das System mit der vorliegenden Lizenzdatei. Für die Aktivierung benötigen Sie einen Aktivierungscode.

1.2 Client-Installation

- Installieren Sie auf einem Netzwerk-PC den DMS-Client TINCA Enterprise von CD oder aus dem Installationsverzeichnis der Freigabe (.\TINCA Solutions\Installer\TINCA_Enterprise_Setup\TINCA Enterprise Setup.msi).
- Kopieren Sie die Datei „TINCA.udl“ aus der Freigabe des Servers in das lokale Verzeichnis „C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DMSFACTORY\“.

2. Benutzerverwaltung

Der Windows-Benutzer, unter dem die Server-Installation durchgeführt wurde, ist bereits als administrativer Benutzer mit allen Rechten in der Benutzerverwaltung von TINCA Solutions vorhanden. Wird an einem PC mit derselben Windows-Anmeldung gearbeitet, kann TINCA Enterprise gestartet werden und auf den DMS-Server zugreifen.

Wenn weitere Windows-Benutzer an TINCA Solutions berechtigt werden sollen, müssen diese zunächst über die TINCA AdminConsole in die Benutzerverwaltung eingetragen werden.

Warenzeichen

Der Inhalt dieser Installationsanleitung kann Änderungen unterliegen, ohne dass dadurch eine Mitteilungspflicht seitens der DMSFACTORY abgeleitet werden kann. Das Handbuch wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt geschrieben und reproduziert. Dennoch können Fehler nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Die DMSFACTORY übernimmt keinerlei Verantwortung, Haftung oder Garantie für Geschehnisse gleich welcher Art, die aus eventuellen Fehlern in diesem Handbuch abgeleitet werden können.

Alle in diesem Handbuch verwendeten Geräte- und Programmnamen sowie sonstige Produkte von Firmen sind eingetragene Warenzeichen.

TINCA Enterprise verwendet für die Darstellung von Dokumenten und deren Seiten Programmcode von Pegasus Imaging Corporation, Tampa, FL, www.pegasusimaging.com. Alle Rechte daran liegen bei Pegasus Imaging Corporation.